Metody numeryczne I

Dokładność obliczeń numerycznych. Złożoność obliczeniowa algorytmów

Janusz Szwabiński

szwabin@ift.uni.wroc.pl

. . . the purpose of computing is insight, not numbers . . .

(Hamming)

Dokładność w obliczeniach numerycznych

1. Analiza błędów
2. Przedstawienia liczb
3. Analiza zaburzeń pozornych

Źródła błędów

(i) błędy danych wejściowych

(ii) zaokrąglenia w czasie obliczeń

(iii) błędy zakresu

(iv) błędy obcięcia

(v) uproszczenia modelu matematycznego

(vi) błędy człowieka i maszynowe

Błędy bezwzględne i względne

$\tilde{a}$ - wartość przybliżona

a - wartość dokładna

Definicja Błędem bezwzględnym wartości $\tilde{a}$ nazywamy $\Delta a = \tilde{a} - a$.

Definicja Błędem względnym wartości $\tilde{a}$ nazywamy $r(a) = \frac{\Delta a}{a}$, jeśli $a \neq 0$.

Jeśli a pozostaje nieznane, wówczas szacuje się

$$r(a) \simeq \frac{\Delta a}{\tilde{a}}$$

Cyfry ułamkowe i istotne

Definicja Cyfry ułamkowe to wszystkie cyfry po kropce dziesiętnej w ułamku. Cyfry istotne to cyfry jakie pozostaną po pominięciu zer na początku ułamka.

Przykład Liczba 0,00245 ma pięć cyfr ułamkowych i trzy istotne. Liczba 12,12 ma dwie cyfry ułamkowe i cztery istotne.

Cyfry poprawne i znaczące

Definicja Jeżeli $|\Delta a| \leq \frac{1}{2} * 10^{-t}$, to $\tilde{a}$ ma t poprawnych cyfr ułamkowych. Cyfry istotne występujące w $\tilde{a}$ do pozycji t–tej po kropce to cyfry znaczące.

Przykład Liczba $0,001234 \pm 0,000004$ ma pięć cyfr poprawnych (ponieważ $0,000004 < \frac{1}{2} * 10^{-5}$) i trzy znaczące.

cyfry poprawne	$\longrightarrow$	błąd bezwzględny
cyfry znaczące	$\longrightarrow$	błąd względny

Ucinanie i zaokrąglanie

Cel: skrócenie liczby do danej długości t cyfr ułamkowych

Metody:

1. ucinanie, czyli odrzucenie cyfr na prawo od t–tej
   - błąd bezwzględny $\leq 10^{-t}$
   - błąd ma systematycznie znak przeciwny niż sama liczba

2. zaokrąglanie, czyli wybór liczby najbardziej zbliżonej do danej
   - jeśli $|a| = 0,\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_t\alpha_{t+1}\ldots$, to

$$|\tilde{a}| := \begin{cases} 0,\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_t & \text{jeśli } 0 \le \alpha_{t+1} \le 4 \\ 0,\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_t + 10^{-t} & \text{jeśli } \alpha_{t+1} \ge 5 \end{cases}$$

   - $\Delta a \in (-\frac{1}{2} * 10^{-t}, \frac{1}{2} * 10^{-t})$

Przykład $t = 3$

liczba	zaokrąglanie	ucinanie
0,2379	0,238	0,237
-0,2379	-0,238	-0,237
0,2375	0,238	0,237

Przenoszenie się błędów - dodawanie i odejmowanie

Niech

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \tilde{x}_1 \pm \epsilon_1 \\
x_2 &= \tilde{x}_2 \pm \epsilon_2
\end{aligned}
$$

Zachodzą następujące związki

$$
\begin{aligned}
\tilde{x}_1 - \epsilon_1 + (\tilde{x}_2 - \epsilon_2) \leq \quad & x_1 + x_2 \quad \leq \tilde{x}_1 + \epsilon_1 + (\tilde{x}_2 + \epsilon_2) \\
\tilde{x}_1 - \epsilon_1 - (\tilde{x}_2 + \epsilon_2) \leq \quad & x_1 - x_2 \quad \leq \tilde{x}_1 + \epsilon_1 - (\tilde{x}_2 - \epsilon_2)
\end{aligned}
$$

czyli

$$\begin{aligned}
\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 - (\epsilon_1 + \epsilon_2) \leq \quad & x_1 + x_2 \quad \leq \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 + (\epsilon_1 + \epsilon_2) \\
\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 - (\epsilon_1 + \epsilon_2) \leq \quad & x_1 - x_2 \quad \leq \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 + (\epsilon_1 + \epsilon_2)
\end{aligned}$$

Zatem

$$\begin{aligned}
x_1 + x_2 &= \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 \pm (\epsilon_1 + \epsilon_2) \\
x_1 - x_2 &= \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \pm (\epsilon_1 + \epsilon_2)
\end{aligned}$$

Twierdzenie 1 *Oszacowanie błędu bezwzględnego wyniku dodawania lub odejmowania jest sumą oszacowań błędów bezwzględnych składników.*

Dowód Metodą indukcji matematycznej

Przenoszenie się błędów - mnożenie i dzielenie

Z definicji błędu względnego r wynika

$$\tilde{x} = x + xr = x(1 + r)$$

Stąd

$$\tilde{x}_1\tilde{x}_2 = x_1(1 + r_1)x_2(1 + r_2) = x_1x_2(1 + r_1)(1 + r_2)$$

Wobec tego

$$r(x_1 * x_2) = (1 + r_1)(1 + r_2) - 1 = r_1 + r_2 + r_1r_2 \simeq r_1 + r_2$$

jeżeli tylko $|r_1| \ll 1$ i $|r_2| \ll 1$.

Podobnie

$$r\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \frac{1+r_1}{1+r_2} - 1 = \frac{r_1 - r_2}{1+r_2} \simeq r_1 - r_2$$

jeżeli tylko $|r_1| \ll 1$ i $|r_2| \ll 1$

Niech

$$|r_1| \leq \rho_1, \quad |r_2| \leq \rho_2$$

Wówczas

$$|r_1 + r_2| \leq \rho_1 + \rho_2 \text{ i } |r_1 - r_2| \leq \rho_1 + \rho_2$$

Twierdzenie 2 *W mnożeniu i dzieleniu oszacowania błędu względnego argumentów (o ile tylko błędy te są $\ll 1$) dodają się.*

Przenoszenie się błędów - znoszenie się składników

$$y = x_1 - x_2 \;\Rightarrow |\Delta y| \leq |\Delta x_1| + |\Delta x_2| \;\Rightarrow |\frac{\Delta y}{y}| \leq \frac{|\Delta x_1| + |\Delta x_2|}{|x_1 - x_2|}$$

$\Rightarrow$ jeżeli x_1 i x_2 niewiele się różnią między sobą, ich różnica może mieć małą dokładność względną

Przykład Niech $x_1 = 0,5765 \pm 0,00005$ i $x_2 = 0,5763 \pm 0,00005$. Mamy

$$x_1 - x_2 = 0,0001 \pm 0,0001$$

$\Rightarrow$ oszacowanie błędu jest tak samo duże, jak otrzymana różnica

Przenoszenie się błędów - wzór ogólny

Niech

$y(x)$	-	funkcja jednej zmiennej
$x^{(0)}$	-	dokładna wartość argumentu
$\tilde{x}$	-	przybliżona wartość argumentu
$\Delta y = y(\tilde{x}) - y(x^{(0)})$	-	błąd, którego oszacowania szukamy



$\Rightarrow$ Δy można przybliżyć za pomocą różniczki funkcji y

Twierdzenie 3 *Jeśli y jest funkcją $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n)$ to wartość przybliżona argumentu $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$, oraz $\Delta x_i = \tilde{x}_i - x_i^0$ i $\Delta y = y(\tilde{x}) - y(x_0)$, to wówczas ogólny wzór na przenoszenie się błędów ma postać:*

$$\Delta y \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y}{\partial x_i}(\tilde{x})\Delta x_i \quad \Rightarrow |\Delta y| \leq \sum_{i=1}^{n} |\frac{\partial y}{\partial x_i}(\tilde{x})||\Delta x_i|$$

Dowód Załóżmy, że z x_0 do $\tilde{x}$ przesuwamy się w n krokach, zmieniając w każdym z nich tylko jedną współrzędną. Zatem dla $i = 1, 2, \ldots, n-1$ mamy

$$x_i = (\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_i, x^0_{i+1}, \ldots, x^0_n)$$

oraz

$$x_n = \tilde{x}$$

Gdy przechodzi się z x_{i-1} do x_i, zmienia się i–ta współrzędna z x^0_i na $\tilde{x}_i$. Z twierdzenia o wartości średniej wynika

$$y(x_i) - y(x_{i-1}) = \frac{\partial y}{\partial x_i}(\xi_i)(\tilde{x}_i - x^0_i) \simeq \frac{\partial y}{\partial x_i}(\tilde{x})\Delta x_i$$

gdzie $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$

Dowód (ciąg dalszy)

Ponieważ

$$\Delta y = y(x_n) - y(x_0) = \sum_{i=1}^{n} (y(x_i) - y(x_{i-1}))$$

otrzymujemy

$$\Delta y \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y}{\partial x_i}(\tilde{x}) \Delta x_i \qquad \blacksquare$$

Znoszenie się błędów

Przykład Niech $y = z_1 + z_2$, gdzie $z_1 = (x^2+1)^{1/2}$, $z_2 = 200 - x$ oraz $x = 100 \pm 1$. Mamy

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \simeq \frac{dy}{dx} = \frac{dz_1}{dx} + \frac{dz_2}{dx} \approx -\frac{1}{2x^2}$$

Zatem $|\Delta y| \lesssim \frac{1}{2} * 10^{-4}$ i z_1 oraz z_2 należy wyznaczyć z czterema cyframi ułamkowymi, choć nawet cyfry jedności nie są pewne

Jeśli przekształcimy y:

$$y = (\sqrt{x^2+1} - x) + 200 = \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} + 200$$

otrzymamy y z żądaną dokładnością przy niskiej dokładności pierwiastka kwadratowego.

$$y = 200,0050 \pm \frac{1}{2} * 10^{-4}$$

Zaburzenia eksperymentalne

Skomplikowane zadania obliczeniowe:

- związki między danymi WE/WY zbyt skomplikowane, aby stosować wzór na przenoszenie się błędów

$\Rightarrow$ obliczenia testowe, w których bada się wrażliwość danych WY na zaburzenie danych WE

Przedstawienia liczb

Maszyny cyfrowe:

- skończona pamięć
- skończona liczba operacji WE/WY w jednostce czasu

$\Rightarrow$ zbiór liczb reprezentowanych w maszynie skończony

Liczby całkowite

Maszynowa, N-bitowa liczba całkowita z reprezentowana jest w następujący sposób:

$$z = \{\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{N-1}\}, \quad \alpha_n \in \{0, 1\}$$

przy czym

$$z = -\alpha_{N-1} * 2^{N-1} + \sum_{n=0}^{N-2} \alpha_n * 2^n$$

Zakres: $-2^{N-1} \leq z \leq 2^{N-1} - 1$

Oszacowanie błędu: $|\Delta z| \leq 0,5$

Przykład

Liczba	Reprezentacja 8-bitowa							
	α_7	α_6	α_5	α_4	α_3	α_2	α_1	α_0
+2	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	1	1	1	1	1	1	1	1
+117	0	1	1	1	0	1	0	1
-118	1	0	0	0	1	0	1	0
Wartościowość	-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Liczby ujemne:

- w liczbie dodatniej o tym samym module zmień każdy bit na przeciwny
- dodaj 1

$\Rightarrow$ dzięki temu nie trzeba rozróżniać na liczby dodatnie i ujemne przy dodawaniu

+2	0	0	0	0	0	0	1	0
-1	1	1	1	1	1	1	1	1
+1	0	0	0	0	0	0	0	1

Reprezentacja zmiennopozycyjna

Liczba maszynowa g w reprezentacji zmiennopozycyjnej ma postać:

$$g = (-1)^s * m * B^e, \quad 1/B \leq m < 1,$$

s	-	bit znaku
m	-	mantysa,
e	-	wykładnik (cecha)
B	-	podstawa (ustalona)

$\Rightarrow$ operacje na ustalonej liczbie cyfr istotnych

32–bitowy, zmiennopozycyjny standard IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*):

$$g = (-1)^s 1.f * 2^{e-127}$$

s	-	bit znaku
f	-	część ułamkowa (23 bity)
e	-	wykładnik przesunięty o 127 (8 bitów)

Zakres: $-10^{38} \leq g \leq 10^{38}$

Przesunięcie wykładnika:

- ogólnie o $2^{k-1} - 1$, gdzie k to liczba bitów w polu wykładnika
- wykładnik reprezentowany przez liczby dodatnie
- najmniejsza liczba maszynowa może być odwrócona bez wykroczenia poza zakres

Wartości specjalne:

0 00000000 00000000000000000000000	0
1 00000000 00000000000000000000000	-0
0 11111111 00000000000000000000000	$+\infty$
1 11111111 00000000000000000000000	$-\infty$
0 11111111 00000100000000000000000	NaN
1 11111111 00100010001001010101010	NaN

Przykład Chcemy przekształcić liczbę 5,375 do formatu IEEE:

- przekształcamy do postaci dwójkowej:
  $5,375 = 4 + 1 + 0,25 + 0,125 =$
  $1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 0*2^{-1} + 1*2^{-2} + 1*2^{-3} = 101.011$
- renormalizujemy otrzymaną liczbę:
  $101.011 * 2^0 = 1.01011 * 2^2$
- pomijamy wiodącą jedynkę w mantysie $\rightarrow$ 01011
- wyznaczamy wykładnik: $2 + 127 = 129 = 10000001$
- znak dodatni $\rightarrow$ 0

$\Rightarrow$

znak	wykładnik	mantysa
0	10000001	01011000000000000000000

Przykład -113,3125:

- przekształcamy wartość bezwzględną do postaci dwójkowej:
  - część całkowita: $113 = 1110001$
  - część ułamkowa:

$$0,3125 * 2 = 0,625 \quad \rightarrow \quad 0$$
$$0,625 * 2 = 1,25 \quad \rightarrow \quad 1$$
$$0,25 * 2 = 0,5 \quad \rightarrow \quad 0$$
$$0,5 * 2 = 1,0 \quad \rightarrow \quad 1$$

$$\Rightarrow \quad 113,3125 = 1110001,0101$$

- renormalizujemy otrzymaną liczbę:

$$1110001,0101 * 2^0 = 1,1100010101 * 2^6$$

- pomijamy wiodącą jedynkę w mantysie $\rightarrow$ 1100010101
- wyznaczamy wykładnik: $6 + 127 = 133 = 10000101$
- znak ujemny $\rightarrow$ 1

$\Rightarrow$

znak	wykładnik	mantysa
1	10000101	11000101010000000000000

Przykład 1,7:

- przekształcamy część ułamkową do postaci dwójkowej:

$$
\begin{aligned}
0,7 * 2 = 1,4 &\rightarrow 1 \\
0,4 * 2 = 0,8 &\rightarrow 0 \\
0,8 * 2 = 1,6 &\rightarrow 1 \\
0,6 * 2 = 1,2 &\rightarrow 1 \\
0,2 * 2 = 0,4 &\rightarrow 0 \\
0,4 * 2 = 0,8 &\rightarrow 0 \\
0,8 * 2 = 1,6 &\rightarrow 1 \\
0,6 * 2 = 1,2 &\rightarrow 1 \\
0,2 * 2 = 0,4 &\rightarrow 0 \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow \; 1,7 \simeq 1,10110011001100110011001 * 2^0$

- pomijamy wiodącą jedynkę w mantysie $\rightarrow$

  10110011001100110011001

- wyznaczamy wykładnik:

  $0 + 127 = 127 = 01111111$

- znak dodatni $\rightarrow$ 0

$\Rightarrow$

znak	wykładnik	mantysa
0	01111111	10110011001100110011001

Arytmetyka zmiennopozycyjna

Dla dowolnych liczb maszynowych x i y mamy

$$\begin{aligned} x +^* y &:= rd(x+y) \\ x -^* y &:= rd(x-y) \\ x \times^* y &:= rd(x \times y) \\ x /^* y &:= rd(x/y) \end{aligned}$$

gdzie rd to odwzorowanie zaokrąglania (lub ucinania), przekształcające liczbę rzeczywistą na maszynową

Przykład Niech $a = 0,1234567 * 10^0$, $b = 0,4711325 * 10^4$ oraz $c = -b$. Wówczas mamy:

$$a +^* b = 0,0000123 * 10^4 + 0,4711325 * 10^4 = 0,4711448 * 10^4$$

$$(a +^* b) +^* c = 0,0000123 * 10^4 = 0,123 * 10^0$$

Z drugiej strony

$$\begin{aligned} b +^* c &= 0 \\ a +^* (b +^* c) &= 0,1234567 * 10^0 \neq (a +^* b) +^* c \end{aligned}$$

czyli $+^*$ nie jest łączne

$\Rightarrow$ algorytmy równoważne matematycznie nie zawsze są równoważne numerycznie

Definicja Algorytmy nazywamy *równoważnymi matematycznie*, jeśli dają te same wyniki dla jednakowych danych wejściowych, o ile tylko obliczenia wykonuje się bez zaokrągleń.

Definicja Algorytmy nazywamy *równoważnymi numerycznie*, gdy wyniki dla jednakowych danych wejściowych różnią się tylko o tyle, o ile mogą zmienić się dokładne dane wyjściowe zadania, gdy dane wejściowe zaburzy się o niewiele u, gdzie u jest względnym błędem zaokrąglenia lub ucięcia.

Analiza zaburzeń pozornych

Z definicji op^* wynika

$$|x\ op^*\ y \quad - \quad x\ op\ y| \leq |x\ op\ y|u$$

gdzie u to jednostka maszynowa

$$\Rightarrow\ \exists\delta,\ x\ op^*\ y = (x\ op\ y)(1+\delta), \quad |\delta| \leq u$$

$\Rightarrow$ wynik każdego z działań op^* można przedstawić jako wynik dokładnego działania wykonanego na zaburzonych argumentach, przy czym zaburzenie względne nie przewyższa u

Definicja Dane wyjściowe otrzymane za pomocą algorytmu A interpretujemy jako dokładne dane wyjściowe tych samych obliczeń, ale ze zmienionymi danymi wejściowymi. Wówczas *wskaźnik uwarunkowania* C_A *algorytmu* A, wskazuje wystarczający zakres takiej względnej zmiany danych wejściowych z u jako jednostką.

Definicja *Wskaźnik uwarunkowania* C_P *zadania* P z pewnymi danymi wejściowymi jest największą zmianą względną, mierzoną w jednostkach u, dokładnych danych wyjściowych, spowodowaną zakłóceniem względnym danych wejściowych o wielkości u.

Jeśli r jest oszacowaniem błędu względnego danych wejściowych, to

$$C_P(r + C_A)$$

jest oszacowaniem błędu względnego danych wyjściowych. C_A i C_P zależą od danych wejściowych, natomiast są wzajemnie niezależne

Przykład P - zadanie obliczenia wartości funkcji f w punkcie x. Z definicji C_P wynika, że wskaźnik ten jest większą z wartości wyrażenia

$$\left| \frac{\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{f(x)}}{\frac{\Delta x}{x}} \right|$$

dla $\Delta x = ux$ i $\Delta x = -ux$. Stąd w praktyce przyjmuje się często

$$C_P = \left| \frac{\frac{f'(x)}{f(x)}}{\frac{1}{x}} \right|$$

Przykład Chcemy obliczyć

$$x = \frac{1}{1-\alpha^2}$$

Mamy

$$C_P = \left| \frac{2\alpha^2}{1-\alpha^2} \right|$$

$\Rightarrow$ zadanie źle uwarunkowane dla $\alpha^2 \approx 1$

$\Rightarrow$ zadanie bardzo dobrze uwarunkowane dla $\alpha^2 \ll 1$

Złożoność obliczeniowa algorytmów

1. Notacja O
2. Złożoność obliczeniowa algorytmów
   - Uproszczone zasady analizy algorytmów
   - Kilka słów o rekurencji

Notacja O

Definicja Niech f i g będą ciągami liczb rzeczywistych. Piszemy

$$f(n) = O(g(n))$$

wtedy, gdy istnieje stała dodatnia C taka, że

$$|f(n)| \leq C|g(n)|$$

dla dostatecznie dużych wartości n

Twierdzenie 4 *W poniższej hierarchii ciągów każdy z nich jest O od wszystkich ciągów na prawo od niego:*

$$1, \log_2 n, \ldots, \sqrt[4]{n}, \sqrt[3]{n}, \sqrt{n}, n, n \ln n, n\sqrt{n}, n^2, n^3, \ldots, 2^n, n!, n^n.$$

Dowód

(i) n można przedstawić w postaci

$$n = 2 * \frac{3}{2} * \frac{4}{3} \ldots \frac{n-1}{n-2} \frac{n}{n-1}$$

Ponieważ po prawej stronie jest $n-1$ czynników i każdy z nich jest co najwyżej równy 2, więc $n \leq 2^{n-1} \leq 2^n$

(ii) Ponieważ $n \leq 2^{n-1}$, więc

$$\log_2 n \leq \log_2 2^{n-1} = n - 1$$

dla $n \geq 1$

(iii) Dla $n > 4$ mamy

$$n! = (4!) * 5 * \ldots * (n-1) * n.$$

Pierwszy czynnik $4!$ jest większy od 2^4, a każdy z pozostałych $n - 4$ czynników jest większy od 2. Zatem

$$n! > 2^4 * 2^{n-4} = 2^n$$

(iv) Nierówność $n! < n^n$ jest oczywista, ponieważ $n!$ jest iloczynem liczb naturalnych, z których wszystkie poza jedną są mniejsze od n $\blacksquare$

Twierdzenie 5

(a) Jeśli $f(n) = O(g(n))$ *i* c *jest stałą, to*

$$c * f(n) = O(g(n))$$

(b) Jeśli $f(n) = O(g(n))$ *i* $h(n) = O(g(n))$*, to*

$$f(n) + h(n) = O(g(n))$$

(c) Jeśli $f(n) = O(a(n))$ *i* $g(n) = O(b(n))$*, to*

$$f(n) * g(n) = O(a(n) * b(n))$$

(d) Jeśli $a(n) = O(b(n))$ *i* $b(n) = O(c(n))$*, to* $a(n) = O(c(n))$

Dowód

(a) Z definicji notacji O mamy

$$|f(n)| \leq C|g(n)|$$

dla dostatecznie dużych n. Zatem:

$$|cf(n)| = c|f(n)| \leq c * C|g(n)|$$

czyli $cf(n) = O(g(n))$

(b) Jeśli $f(n) = O(g(n))$ i $h(n) = O(g(n))$, to istnieją liczby dodatnie C i D takie, że

$$|f(n)| \leq C|g(n)|, \quad |h(n)| \leq D|g(n)|$$

dla dostatecznie dużych n. Ponieważ $|x + y| \leq |x| + |y|$ dla $x, y \in \mathbb{R}$, więc wynika stąd, że

$$|f(n) + h(n)| \leq |f(n)| + |h(n)| \leq (C + D)|g(n)|$$

dla dostatecznie dużych n. Zatem $f(n) + h(n) = O(g(n))$

(c) Jeśli $f(n) = O(a(n))$ i $g(n) = O(b(n))$, to istnieją liczby dodatnie C i D takie, że

$$|f(n)| \leq C|a(n)|, \quad |g(n)| \leq D|b(n)|$$

dla dostatecznie dużych n. Stąd wynika, że

$$|f(n) * g(n)| \leq C * D|a(n)b(n)|$$

dla dostatecznie dużych n. Zatem
$f(n) * g(n) = O(a(n) * b(n))$

(d) Jeśli $a(n) = O(b(n))$ i $b(n) = O(c(n))$, to istnieją liczby dodatnie C i D takie, że

$$|a(n)| \leq C|b(n)|, \quad |b(n)| \leq D|c(n)|$$

dla dostatecznie dużych n. Zatem

$$|a(n)| \leq C|b(n)| \leq CD|c(n)|,$$

dla dostatecznie dużych n, a więc $a(n) = O(c(n))$ ∎

Twierdzenie 6 *Dla dowolnych ciągów* $a(n)$ *i* $b(n)$ *mamy*

(a) $O(a(n)) + O(b(n)) = O(\max\{|a(n)|, |b(n)|\})$

(b) $O(a(n)) * O(b(n)) = O(a(n) * b(n))$

Złożoność obliczeniowa algorytmów

Przykład Zestawienie czasów wykonania algorytmów różnych klas. Założenie: elementarny czas wykonania wynosi jedną mikrosekundę (10^{-6}s).

n	10	20	30	40	50	60
$O(n)$	0,00001s	0,00002s	0,00003s	0,00004s	0,00005s	0,00006s
$O(n^2)$	0,0001s	0,0004s	0,0009s	0,0016s	0,0025s	0,0036
$O(n^3)$	0,001s	0,008s	0,027s	0,064s	0,125s	0,216s
$O(2^n)$	0,001s	1,048s	17,9min	12,7dni	35,7lat	366w
$O(3^n)$	0,059s	58min	6,5lat	3855w	227*10^6w	1,3*10^{13}w
$O(n!)$	3,6s	771w	8,4*10^{16}w	2,6*10^{32}w	9,6*10^{47}w	2,6*10^{66}w

(w oznacza tutaj 100 lat)

Uproszczone zasady analizy algorytmów

- w analizie programu należy zwracać uwagę tylko na najbardziej “czasochłonne” operacje
- należy wybrać wiersz programu znajdujący się w najgłębiej położonej instrukcji iteracyjnej, następnie zliczyć liczbę jego wywołań i na tej podstawie wnioskować o klasie algorytmu

Przykład Przeanalizujmy poniższy fragment programu:

```
while(i<N){
    while(j<=N){
        suma=suma+2;
        j=j+1;}
    i=i+2;}
```

- `suma=suma+2` wykonywane $\frac{N(N+1)}{2}$ razy
- klasa $O(n^2)$ (rozmiarem danych jest tu wielkość N)

Kilka słów o rekurencji

$$
\begin{aligned}
0! &= 1 \\
n! &= n * (n-1)!
\end{aligned}
$$

```
int silnia(int n)
  {
   if(n>0)
     return n*silnia(n-1);
   else
     return 1;
  }
```

Niech czas sprawdzenia warunku wynosi t_c. Załóżmy, że jest to najbardziej czasochłonna operacja. Wówczas

$$
\begin{aligned}
T(0) &= t_c \\
T(n) &= t_c + T(n-1), \quad \text{dla } n \geq 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T(n) &= t_c + T(n-1) \\
T(n-1) &= t_c + T(n-2) \\
&\vdots \\
T(1) &= t_c + T(0) \\
T(0) &= t_c
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow$ $T(n) = (n+1)t_c$

$\Rightarrow$ algorytm jest klasy $O(n)$